

Conectividade Social ICP

05/18/2021 14:30:49

FAQ Article Print

Category:	Ambiente de Desktop Virtual	Votes:	0
State:	public (all)	Result:	0.00 %
Language:	pt_BR	Last update:	11:57:24 - 07/17/2020 (America/Sao_Paulo)

Keywords

Caixa, Conectividade Social, ICP

Dúvida (ou problema) (public)

Resposta (ou solução) (public)

Conectividade Social ICP

Este passo a passo foi feito com base no documento da Caixa ([1]link) e adaptado para o nosso ambiente de desktop compartilhado. Aqui será explicado como configurar o navegador IE 11 e o Java para acessar o site da Conectividade Social ICP.

A Caixa recomenda o uso do navegador IE 11 para acessar o site. O endereço de acesso é [2]https://conectividade.caixa.gov.br

OBS.: O leitor deve estar conectado antes de ligar o thin client e o certificado deve estar inserido na leitora para a realização do acesso.

Abaixo as configurações que devem ser feitas no IE 11.

1. Ajustar nível permitido e incluir os endereços como sites confiáveis
 - Abrir o navegador Internet Explorer - IE;
 - Acessar o Menu: Ferramentas >> Opções de Internet >> Aba Segurança >> Sites confiáveis;
 - Ajustar o nível para Médio;
 - Marcar a caixa de seleção Habilitar Modo Protegido (requer reinicialização do IE)
 - Clicar no botão Sites
 - Adicionar as URL: https://conectividade.caixa.gov.br e http://conectividade.caixa.gov.br.
2. Ajustar nível de segurança da Internet
 - Abrir o navegador Internet Explorer - IE;
 - Menu: Ferramentas >> Opções de Internet >> Aba Segurança >> opção Internet
 - Ajustar o nível para Médio-Alto;
 - Marcar a caixa de seleção Habilitar Modo Protegido (requer reinicialização do Internet Explorer.
3. Ativar modo de compatibilidade
 - Abrir o navegador Internet Explorer - IE;
 - Acessar Menu: Ferramentas >> Configurações de Modo de Exibição de Compatibilidade;
 - Adicionar https://conectividade.caixa.gov.br.
4. Desativar bloqueador de pop up
 - Abrir o navegador Internet Explorer - IE;
 - Menu: Ferramentas >> Opções de Internet >> Aba Privacidade >> Desativar o bloqueador de Pop ups.
5. Recomenda-se a limpeza de cache do navegador Internet Explorer - IE.
 - Abrir o navegador Internet Explorer - IE;
 - Acessar o Menu: Ferramentas >> Opções de Internet >> Aba Geral >> Selecionar botão Excluir;
 - Selecionar as caixas apresentadas e clicar no botão Excluir.

Agora iremos mostrar as configurações que devem ser feitas java.

1. Incluir o endereço do Conectividade Social ICP na "Lista de Exceções de Sites".
 - Acessar o Menu: Iniciar >> Todos os Programas >> Java >> Configurar Java;
 - Selecionar a Aba Segurança >> Editar Lista de Sites >> Botão Adicionar;
 - Incluir os endereços: https://conectividade.caixa.gov.br e http://conectividade.caixa.gov.br .
2. Ajustar nível de segurança
 - Acessar o Menu: Iniciar >> Todos os Programas >> Java >> Configurar Java;
 - Selecionar a Aba Segurança e marcar a opção Ativar conteúdo Java no browser;
 - Selecionar o nível de segurança: Alta. E clicar em OK.
3. Ativar os protocolos de criptografia
 - Acessar o Menu: Iniciar >> Todos os Programas >> Java >> Configurar Java;
 - Selecionar a Aba Avançado;
 - Marcar TLS 1.0, TLS 1.1 e TLS 1.2;
 - Clicar no botão Aplicar.
4. Usar definições do browser
 - Acessar o Menu: Iniciar >> Todos os Programas >> Java >> Configurar Java;
 - Selecionar a Aba Geral;

- Clicar no botão Definições de Rede;
- Marcar o botão Usar definições do browser;
- Clicar no botão OK.

5. Recomenda-se a limpeza de cache do Java

- Acessar o Menu: Iniciar >> Todos os Programas >> Java >> Configurar Java;
- Selecionar a Aba Geral >> botão Definições;
- Selecionar botão Excluir Arquivos >> Selecionar os itens Rastrear e Registrar Arquivos, Aplicações e Applets Armazenados em cache” e Aplicações e Applets
- Instalados e clicar em “OK”.

Informações Adicionais:

- Site CAIXA/Conectividade Social ICP:
[3]<http://www.caixa.gov.br/empresa/conectividade-social/Paginas/default.aspx>
- Guia de Orientação ao Usuário CNS ICP:
[4]http://www.caixa.gov.br/Downloads/fgts-conectividadesocial/CNS_ICP_GUIA_ORIENTACAO_USUARIO_V_2_1.pdf
- Central de tele serviços CAIXA - fones 3004 1104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 726 0104 (demais Localidades)
- Documento da Caixa onde foram extraídas estas informações:
[5]http://www.caixa.gov.br/Downloads/fgts-conectividade-social/Guia_Rapido_Conectividade_Social_ICP.pdf

- [1] http://www.caixa.gov.br/Downloads/fgts-conectividade-social/Guia_Rapido_Conectividade_Social_ICP.pdf
- [2] <https://conectividade.caixa.gov.br>
- [3] <http://www.caixa.gov.br/empresa/conectividade-social/Paginas/default.aspx>
- [4] http://www.caixa.gov.br/Downloads/fgts-conectividadesocial/CNS_ICP_GUIA_ORIENTACAO_USUARIO_V_2_1.pdf
- [5] http://www.caixa.gov.br/Downloads/fgts-conectividade-social/Guia_Rapido_Conectividade_Social_ICP.pdf